Manual Técnico

BD1 G7

Crear servidor http con Python


- 1. Crear una carpeta donde se guardarán los archivos que se publicarán, por ejemplo, servidor >> index.html.
- 2. Abrir una terminal y dirigirse a la carpeta antes creada e iniciar el servidor:

```
$ sudo python3 -m http.server [puerto]
```

Puede usar el puerto 8080, 80, 7070 o cualquiera que este desocupado.

```
$ python -m http.server 7070
Serving HTTP on :: port 7070 (http://[::]:7070/) ...
```

3. Para comprobar que esta funcionando se puede verificar en un navegador escribiendo la siguiente dirección 127.0.0.1: [puerto].



Texto de prueba

Instalación de flask

\$ sudo pip install Flask

En caso de que sea Windows https://www.osradar.com/how-to-install-flask-in-windows-10/

/* python -m flask run */